

DANEA-EXCHANGE




INSTALLAZIONE DANEA-EXCHANGE

In base alla versione di Danea Easyfatt, potrebbe essere necessario attivare singolarmente l'accesso al database (di tipo Firebird) e quindi, se il sistema presenta un errore di accesso, per utilizzare il connettore sarà necessario chiudere Danea Easyfatt e viceversa.


1. Installare Danea-Exchange (<http://soluzionierisorse.it/downloads/DaneaExchange.zip>)
2. Installare i driver ODBC (allegati) oppure scaricali dal seguente link:
http://soluzionierisorse.it/downloads/Firebird_ODBC_2.0.5.156_Win32.exe
3. Creare la connessione di tipo ODBC32 compilando i campi richiesti in questo modo:
 - **Nome della sorgente dei dati (DSN):** DNEXCHANGE
 - **Database:** premere su scegli cerca e selezionare il database della vostra azienda.
Ricordate di impostare all files (*.*) alla voce Tipo file poter vedere gli archivi di Danea Easyfatt.

VERSIONE PER LICENZE DI TIPO DANEA PROFESSIONAL



DANEA-EXCHANGE


VERSIONE DANEA ENTERPRISE CON DATABASE CONDIVISI



Se possedete una licenza Danea Easyfatt Enterprise e condividete gli archivi per poter far lavorare altre postazioni in PC in rete, dovete configurare la voce database con una stringa diversa. Selezionate prima il vostro database aziendale di riferimento, in seguito aggiungete all'inizio del percorso database la stringa: **Localhost/31976:**

La stringa di connessione finale sarà simile a questa

Localhost/31976:C:\Users\QSys\Documents\Danea Easyfatt\ARCHIVIO\TUA AZIENDA.eft



- **Client DLL:** selezionare la DLL del servizio firebird di Danea Easyfatt.
Per le installazioni standard, il file si trova nella directory
C:\Program Files (x86)\Danea Easyfatt\FirebirdEmbedded\fbembed.dll
- **Utente del Database:** SYSDBA

DANEA-EXCHANGE

- **Parola d'ordine:**

Per i possessori della licenza PROFESSIONAL la password è masterkey (tutto minuscolo)


Per i possessori della licenza ENTERPRISE con archivi condivisi in rete per altre postazioni PC, la password è la stessa che avete inserito in Danea Easyfatt in Opzione condivisione archivi.

Se non avete condiviso gli archivi in rete utilizzate la configurazione come per la versione PROFESSIONAL

- **Set di Caratteri:** selezionate WIN1252


- **Come inizializzare le transazioni:** selezionare solo il flag read

- **Proprietà estese identificatori**



- **Safe Thread:** selezionato

Terminata la configurazione premete su Prova connessione e verificate che ODBC non dia errori. Nel caso in cui la connessione di prova si sia conclusa con successo chiudete Danea Easyfatt e aprite DN-Exchange



DANEA-EXCHANGE

Per poter iniziare a sincronizzare i dispositivi Android/iOS con Danea devono essere completati tre passaggi.

- 1 – COLLEGA DATABASE: verifica la presenza dell'origine ODBC DNEXCHANGE e se presente tenta il collegamento al database di Danea Easyfatt. In caso di errore verificare di aver chiuso prima Danea Easyfatt oppure rivedere la configurazione della sorgente ODBC.
- 2 – AGGIORNA DATI: prepara i dati per l'invio ai dispositivi Android
- 3 – AVVIA SERVIZIO: attiva il server TCP/IP per lo scambio dati in rete con i dispositivi Android.


Su dispositivo Android / ios



1. Premete sull'icona DN-Exchange
2. Selezionate DN-EXCHANGE
3. Digitate l'indirizzo ip che vi compare sulla console del vostro PC
4. Premete su aggiorna

DANEA-EXCHANGE

Se la connessione ha successo, i dati sul dispositivo Android/IOS verranno sincronizzati con quelli del vostro database gestionale. Premete su CHIUDI e potete cominciare a lavorare con DN-Exchange. Ricordate che il software aggiorna anche una tabella articoli interna che vi servirà per impostare l'articolo di riferimento dei vostri rapportini di intervento nel SETUP BASE.



NOTE DI SICUREZZA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Raccomandazioni per la Configurazione di Rete

Per la tutela e la sicurezza dei dati aziendali, **si raccomanda caldamente di non pubblicare il servizio TCP/IP direttamente su Internet** (ad esempio tramite *port forwarding* diretto sul router).

Sebbene l'applicativo sia perfettamente in grado di operare anche in questa modalità, esso è progettato per funzionare all'interno di reti locali aziendali (LAN) o attraverso canali cifrati sicuri (es. VPN). Il software non integra nativamente i protocolli e i presidi di protezione necessari per garantire un'esposizione sicura e continua su rete pubblica.

2. Esclusione di Responsabilità (Disclaimer)

L'adozione di configurazioni difformi dalle indicazioni fornite, l'esposizione diretta del servizio su Internet o qualsiasi uso improprio del software avvengono a **totale ed esclusivo rischio dell'utente**.

Il produttore/distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, perdita o alterazione di dati, violazioni della privacy, accessi abusivi o attacchi informatici derivanti da:

- Mancata adozione di idonee misure di sicurezza di rete (firewall, VPN, ecc.);
- Configurazioni di rete o del software errate, omesse o non conformi;
- Utilizzo del programma in contesti o modalità non previsti dalla presente documentazione.

La protezione dell'infrastruttura informatica, la sicurezza della rete locale e la salvaguardia dei dati aziendali restano di esclusiva competenza e responsabilità dell'utente.